




Installationsanleitung für Software-Updates




Rufen Sie die Software im Webbrowser auf.

Um ein Update des Systems durchführen zu können, sollten Sie als Admin angemeldet sein oder über dessen Rechte verfügen.




Im Anschluss gehen Sie auf Ihr TiMlog oder wenn Sie eine Gruppe haben (siehe Beispiel oben) gehen Sie zum „Master“.

Durch „Klicken“ auf der Schaltfläche öffnet sich ein neues Menü und unter „Update“ ein neues Fenster.



Durch Klicken auf „Bitte Update Datei auswählen“ öffnet sich Ihr Windows Explorer. Hier wählen Sie Ihren Speicherort aus und die aktuelle Version der Update-Datei.

Zum Schluss auf „Öffnen“ klicken.



Nachdem Sie die richtige Datei ausgewählt haben, klicken Sie auf „UPLOAD“.

Anschließend ist ein Neustart des Systems erforderlich. Hierzu muss das TiMlog einmal von der Spannungsversorgung getrennt werden.

Alternativ kann auch der Pairing-Taster mind.10s gedrückt werden.

STRACK® NORMALIEN


Beim Neustart blinken die LEDs in Magenta.

Erst wenn alle 3 LEDs wieder Grün leuchten, war die Installation erfolgreich.

Je nach Webbrowser muss dieser „Refresh“ werden, um die Anzeige zu aktualisieren.

Nach Aktualisierung des Webbrowsers ist das System wieder einsatzbereit.

Die aktuelle Softwareversion wird Ihnen angezeigt.



The screenshot shows a web interface for a device with the ID 2486e79d318e (Master). The status is 'online'. The device ID is 12345678. The license expiration date is 31.12.9999. The software version is 1.10.4, which is circled in red. The last online time is 21.03.2023 12:51:38.

2486e79d318e (Master)	
Status	online
Geräte-ID	12345678
Lizenz Ablaufdatum	31.12.9999
Softwareversion	1.10.4
zuletzt online	21.03.2023 12:51:38